

COMUNICAZIONE TECNICA N° 125 DEL 5 NOVEMBRE 2021

Nuova versione firmware per IP150 (v5.02.045) e IP150+ (v5.05.003)

Egregio cliente,

Paradox ha rilasciato una nuova versione del firmware per IP150 (v5.02.045) e IP150+ (v5.05.003), che risolve vari problemi descritti di seguito.

Prodotto: IP150 e IP150+

Nuovo firmware: IP150 (v5.02.045) e IP150+ (v5.05.003)


Aggiornamento: l'aggiornamento del firmware può essere eseguito dal menu installatore di Insite Gold e da Infield 5.5.24 (incluso in Babyware 5.4.26)

Miglioramenti: Aggiunto ripristino automatico del socket del server (XOR) quando il modulo non ci si connette a Swan

L'aggiornamento può essere effettuato anche dall'utente principale, da Insite Gold con le ultime versioni Android 2.7.9.3 e iOS 2.7.16.

Attenzione: i moduli IP150/+ con bootloader 2.12 non possono essere aggiornati da Insite Gold neanche dall'utente principale (in questa circostanza l'applicazione mostrerà un messaggio dedicato).

Messaggio presentato quando possibile l'aggiornamento:



Comunicazione di aggiornamento Modulo

La nuova versione 5.2.45 è disponibile

Gentile Utente Principale,

il tuo modulo di comunicazione IP150 sta utilizzando una vecchia versione. Raccomandiamo di aggiornarlo per incrementarne la connettività. Se il tuo dispositivo utilizza un vecchio hardware, in rare occasioni l'aggiornamento potrebbe fallire se internet non è stabile o se si interrompe l'alimentazione durante l'aggiornamento.

Se l'aggiornamento non si conclude in 10 minuti sarà necessario l'intervento del tuo installatore per riavviare l'operazione.

Consigliamo di consultare l'installatore prima di effettuare l'aggiornamento.

Normalmente il tempo richiesto per l'aggiornamento è di 2 minuti

Per gli utenti di Svezia, Norvegia e Danimarca, raccomandiamo di contattare il vostro installatore per effettuare l'aggiornamento.

Se decidete di agire autonomamente, vi assumerete ogni responsabilità

Ho capito e confermo quanto segue

Rifiuto per il momento e aggiornerò in futuro

Messaggio presentato quando non è possibile fare l'aggiornamento:



IP150 con vecchio Firmware

Il firmware del tuo IP150 è molto vecchio e deve essere aggiornato in loco dal tuo Installatore

Questa versione non sarà supportata da
Febbraio 2022
Paradox Team

Cordiali saluti
